

Outlook E-Mail einrichten

Outlook E-Mail einrichten

- 1 Neues E-Mail-Konto in Outlook einrichten
 - 1.1 Schritte für neues Konto



Neues E-Mail-Konto in Outlook einrichten



Schritte für neues Konto



Menüpunkt Datei öffnen (bei älteren versionen Menü Extras > Kontoeinstellungen)

ϵ		Poste
Informationen	Kontoinforn	nationen
Öffnen und exportieren		•
Speichern unter	1 + Konto hinzufügen	
Anlagen speichern		Einstellungen für Konto und soziale Netzwerke
Drucken	Kontoeinstellungen *	Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.
Office-Konto		Mit sozialen Netzwerken verbinden. Postfach aufräumen
Optionen	Tools zum	Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.
Beenden	Autraumen *	
	-	Regeln und Benachrichtigungen
	Regeln und Benachrichtigungen verwalten	Mitniffe von Regeln und Benachrichtigungen konnen Sie eingehende E-Mail-Nachrichten organisieren und Aktualisierungen empfangen, wenn Elemente hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

1) Konto hinzufügen anklicken



	Konto hinzufügen	×
Konto automatisch einrichter Manuelle Einrichtung eines Kor	n ntos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	××
🔿 E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort:		
Kennwort erneut eingeben:		
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
1 Manuelle Konfiguration oder	zusätzliche Servertypen	
	< Zurück Weiter > Ab	brechen

1) Manuelle Konfiguration auswählen

Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	×~
 Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kal zugreifen Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf zuzugreifen POP oder IMAP Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen 	lender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben
	< Zurück Weiter > Abbrechen

1) POP oder IMAP auswähöen



	Ко	nto hinzufügen		×
POP- und IMAP-Kontoein Geben Sie die E-Mail-Serv	stellungen vereinstellungen für Ihr Konto ein.			×
Benutzerinformationen				
<u>I</u> hr Name:	Max Mustermann			
<u>E</u> -Mail-Adresse:	maxmustermann.de 2	E-Mail im Offlinemodus: Alle		
Serverinformationen			Ū.	
Kontot <u>v</u> p:	IMAP 🗸 3			
Post <u>e</u> ingangsserver:	raq6.owmedia.de	4		
<u>P</u> ostausgangsserver (SMTP):	raq6.owmedia.de			
Anmeldeinformationen				
Benutzername:	muster01 6			
<u>K</u> ennwort:	******			
v k	Kennwort speiche <u>r</u> n			
Anmeldung mithilfe der g	gesicherten			
Kennwortauthentifizierur	ng (SPA) erforderlich		Weitere Einste <u>l</u> lungen	8
			< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen

- 1) Ihre Name (Freie Eingabe)
- 2) Ihre E-Mail-Adresse

3) Kontotyp IMAP (z.B. bei Abruf über mehrere Endgeräte) oder POP3 (bei Abruf über nur ein Endgerät)

4) Posteingangsserver wie in unseren Zugangsdaten aufgeführt (i.d.R. raq5.owmedia.de oder raq6.owmedia.de)

5) Postausgangsserver wie in unseren Zugangsdaten aufgeführt (i.d.R. raq5.owmedia.de oder raq6.owmedia.de)

6) Benutzername wie in unseren Zugangsdaten aufgeführt (i.d.R. die ersten Buchstaben Ihrer Domain gefolgt von einer Zahl)

7) Kennwort wie in unseren Zugangsdaten aufgeführt

8) Klicken Sie am Ende bitte noch auf "Weitere Einstellungen"



Internet-E-Mail-Ein	stellungen	×
Allgemen Postausgangsserver Erweitert		
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert	Authentifizierung	
O Gleiche Einstellungen wie für Postein O Anmelden mit	gangsserver verwenden	
3 Benutzername:		
Kennwort:		
Kennwort speicht	ern	
Gesicherte Kennwortauthentifizier	rung (SPA) erforderlich	
	OK Abbi	echen

1) Wählen Sie den Reiter "Postausgangsserver"

- 2) Aktivieren Sie die Option "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung"
- 3) Prüfen Sie ob die Option "Gleiche Einstellungen wie Posteingangsserver" aktiv ist

ow media 💷

Allgemein	Postausgangsserver Erweitert	
Serveransc	hlussnummern	-
Posteing	angsserver (IMAP): 143 Standa	ard verwenden
Verw	enden Sie den folgenden hlüsselten Verbindungstyp:	matisch 🗸
Postausg	angsserver (SMTP): 587 2	
Verw	enden Sie den folgenden hlüsselten Verbindungstyp:	matisch 🗸
Servertime	out	
Kurz	Lang 1 Minute	
Ordner		
Stammor	dnerpfad:	
Gesendete	Elemente	
Keine	Kopien gesendeter Elemente speicher	n
Gelöschte	Elemente	
Eleme	nte zum Löschen markieren, jedoch ni	cht automatisch verschieben
Zum I Eleme	Löschen markierte Elemente werden er ente im Postfach bereinigt werden.	ndgültig gelöscht, wenn die
	nte heim Wechseln von Ordnern im O	nlinemodus bereinigen

- 1) Wählen Sie den Reiter "Erweitert" aus
- 2) Ändern Sie die Zahl bei "Postausgangsserver" auf 587

Abschluß

Bestätigen Sie alle offenen Fesnter mit "OK" und "Weiter" um die Einrichtung abzuschließen